

Cisco VPN 連線安裝步驟說明

1. 下載 Cisco VPN 連線程式：

A) 打開 AOT 首頁「www.aot.com.tw」，點選「服務支援」頁面：



地址：303新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號 電話：+886-3-5976988 傳真：+886-3-5972388
瀏覽器版本：本系統建議使用 Chrome 瀏覽器，如需使用 IE，請使用 IE9 以上版本。



B) 點選 2.1.1 檔案連結，下載 VPN 連線程式：

服務支援

- 1.廠商專區
 - 1.1 TFG軟體安裝操作手冊--AOT合作廠商專用 [下載](#)
 - 1.2 TFG安裝軟體--AOT合作廠商專用 [下載](#)
 - 1.3 Microsoft Office Viewer下載點
 - 1.3.1 微軟ExcelViewer.exe下載點 [下載](#)
 - 1.3.2 微軟PowerPointViewer.exe下載點 [下載](#)
 - 1.3.3 微軟WordViewer.exe微軟下載點 [下載](#)
 - 1.3.4 微軟FileFormatConverters.exe檔案格式相容性套件下載點 [下載](#)
- 2.同仁專區
 - 2.1 VPN & 遠端連線操作說明
 - 2.1.1 Cisco VPN 主程式 for Windows [下載](#)**
 - 2.1.2 Cisco VPN 主程式 for Mac [下載](#)
 - 2.1.3 遠端桌面連線主程式 for Mac [下載](#)
 - 2.1.4 Cisco VPN 安裝 SOP [下載](#)

2. 開啟 VPN 連線程式，進行安裝：







3. 開啟 VPN 連線程式 (Cisco AnyConnect Secure Mobility Client)，開始連線：



連線 VPN 前，調整設定，取消第二、第四項設定：



輸入 **fp.aot.com.tw** (若為展晶同仁，請輸入 **219.134.191.228:55205**)，按「Connect」開始連線：



按「Connect」後，提示輸入帳號與密碼：


Username 請輸入電腦開機帳號，如：mis.rick

Password 請輸入電腦開機密碼

連線過程將出現警示，請點選：「Connect Anyway」



連線成功後，將顯示畫面如下：



同時於工作列顯示小圖示：



備註：若安裝 Cisco VPN 的電腦為 Windows 10 環境，於連線 VPN 時出現問題時，可以檢查是否有啟用「Internet Connection Sharing」服務。若有，則必須停用該服務。因該服務與 Cisco VPN 不相容，導致 VPN 無法使用。相關說明，請參閱：<https://www.wikihow.com/Disable-Internet-Connection-Sharing>